



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Genesys Administrator Extension Help

Valores de Atributo de negocio

Valores de Atributo de negocio

Un valor de Atributo de negocios es un objeto que representa un solo valor dentro del rango de valores para un objeto de **Atributo de negocios** en particular.

Visualización de Valores de Atributo de negocio

La lista de **Valores de Atributo de negocio** muestra los Valores de Atributos de negocio de su entorno. Se organiza jerárquicamente por empresas, unidades de configuración, sitios y carpetas. Para ver los objetos por alguna jerarquía en particular, seleccione el tipo de jerarquía del menú desplegable sobre la lista.

Importante

- La lista de **Atributos de negocios** se muestra cuando selecciona **Valores de Atributo de negocios** en Configuration Manager. Para tener acceso a la lista de **Valores de Atributo de negocios**, primero debe seleccionar un objeto de Atributo de negocios y después una carpeta de Valor de Atributo de negocios.
- Los valores de atributos de negocio que están deshabilitados aparecen en color gris en la lista.

Configuration Manager respeta la configuración de autorizaciones de la empresa. Solo puede acceder a los objetos en los que tiene permisos y privilegios de acceso.

Puede filtrar los contenidos de esta lista de dos maneras:

- Escriba el nombre o parte del nombre de un objeto en el campo **Filtro rápido**.
- Haga clic en el icono de cubo para abrir el panel de filtro **Directorio de Empresas**. En este panel, haga clic en la empresa que desee elegir. Utilice el campo **Filtro rápido** en este panel para filtrar la lista de Empresas.

Puede ordenar los elementos en la lista haciendo clic en un encabezado de columna. Hacer clic en un encabezado de columna por segunda vez revierte el orden. Puede agregar o quitar columnas haciendo clic en **Seleccionar columnas**.

Para seleccionar o anular la selección de varios objetos a la vez, haga clic en **Seleccionar**.

Trabajar con Valores de Atributos de negocio

Para crear un objeto de Valor de Atributos de negocio haga clic en **Nuevo**. Para ver o editar los

detalles de un objeto existente, haga clic en el nombre del objeto o en la casilla de verificación que está junto al objeto y después haga clic en **Editar**. Para borrar uno o más objetos, en la lista haga clic en la casilla de verificación que está junto a estos y, luego, haga clic en **Eliminar**. También puede borrar objetos uno por uno: haga clic en el objeto y después en **Eliminar**. De lo contrario, haga clic en **Más** para realizar las siguientes tareas:

- **Clonar**—Copiar un Valor de Atributo de negocio.
- **Mover a**—Mover un Valor de Atributo de negocio a otra [estructura jerárquica](#).
- Habilitar o deshabilitar Valores de Atributos de negocio
- Crear una carpeta, sitio o unidad de configuración. Para obtener más información, consulte la [Jerarquía de objetos](#).

Para ver más información acerca del objeto, haga clic en el nombre de un valor de atributo de negocio. También puede establecer las [opciones](#) y las [autorizaciones](#).

Procedure: Creación de objetos de Valores de Atributos de negocio

Steps

1. En la lista de **Atributos de negocio** haga clic en el objeto de atributo de negocio en el que desee crear un valor de atributo de negocio.
2. Haga clic en la carpeta Valor de Atributo de negocio en el que desea crear un Valor de Atributo de negocio.
3. Haga clic en **Nueva**.
4. Introduzca la siguiente información. En algunos campos puede introducir el nombre de un valor o hacer clic en **Examinar** para seleccionar un valor de la lista:
 - **Nombre**—Nombre del Valor de Atributo de negocios. Debe especificar un valor para esta propiedad que sea único dentro del Atributo de negocios al que pertenece este Valor de Atributo de negocios. Después de establecer el valor, no podrá cambiarlo.
 - **Nombre de pantalla**—El nombre del Valor de Atributo de negocios bajo el cual aparecerá esta objeto en los elementos de la interfaz gráfica de usuario como cuadros de diálogo. De forma predeterminada, este valor es el mismo que la propiedad **Nombre**.
 - **Atributo de negocios**—El Atributo de negocios al que pertenece el Valor de Atributo de negocios. Debe especificar un valor para esta propiedad. Después de establecer el valor, no podrá cambiarlo.
 - **Descripción**—Breve descripción del Valor de Atributo de negocios.
 - **Predeterminado**—Si se selecciona, indica que es el valor predeterminado del Atributo de negocios al que pertenece. Una vez que selecciona esta casilla de verificación para un Valor de Atributo de negocios, no lo puede seleccionar para ningún otro valor que pertenezca al

mismo Atributo de negocios.

- **Empresa**—En un entorno de varias empresas, la empresa a la que pertenece este objeto. Este valor se configura automáticamente en la Empresa que se especificó en el campo **Directorio de Empresas** de la lista del objeto.
- **Estado habilitado**—Si se selecciona, indica que el objeto se encuentra en condición normal de operación y puede ser utilizado sin restricciones.

5. Haga clic en **Guardar**.